



Мастер-класс «Корзина для кухни»

Сплетя однажды свое первое изделие, вам захочется наполнить уютными корзинами весь дом! Отличным решением будет плетение прямоугольной корзины. Такие корзины незаменимы в любом доме при организации пространства, а также при упаковке подарков.

Используя приемы, описанные в этом мастер-классе, вы сможете плести прямоугольные или квадратные корзины любого размера и высоты.



Нам понадобятся:

- ✿ бумажная лоза, подготовленная к плетению (см. с. 7–13) — 200 шт.;
- ✿ клей ПВА;
- ✿ ножницы;
- ✿ акриловый лак;
- ✿ кисть для нанесения лака;
- ✿ форма (удобно использовать детский конструктор либо любую жесткую коробку);
- ✿ тетрадный лист в клетку (для плетения полотна дна);
- ✿ бумажный скотч (для закрепления стоек на тетрадном листе);
- ✿ шнурок или любая крепкая нить (чтобы зафиксировать стойки).

Шаг 1. Плетем дно

1 Перед тем как начать плетение, нужно рассчитать размер дна. Для этого берем форму, которую будем оплетать. Я взяла детский конструктор и собрала из него параллелепипед с основанием 25 x 17 см.


2 Обводим форму на листе в клетку.



3 По широкой стороне получившегося прямоугольника делаем разметку через каждые 2,5 см, получается 10 линий. Лист в клетку лучше зафиксировать на плотном картоне, тогда плести дно будет удобнее.

- 4 На отмеченные линии укладываем лозу по 2 шт. и фиксируем бумажным скотчем. Лозу нужно расположить так, чтобы с обеих сторон от края формы оставались одинаковые отрезки трубочек (у меня — по 10 см). Это нужно для комфортного подъема стоек.

Если ваша форма большого размера и 30 см трубочек не хватает, нарастите лозу до 60 см.



- 5 Начинаем плетение. Дно прямоугольных и квадратных корзин плетется узором «ситец» (см. с. 18).

Удобно начать укладывать первую рабочую трубочку, двигаясь от центральной стойки к краям, обязательно оставив с каждой из сторон примерно по 10 см свободной длины.



- 6 Когда ряд завершен, оставляем конец трубочки, берем новую и проплетаем ею следующий ряд.

- 7 Когда второй ряд проплетен до последней пары стоек, нужно сделать разворот рабочей трубочки, чтобы начать плести в обратную сторону. Для удобства аккуратно промните пальцами трубочку в месте сгиба.



- 8 Плетем до начала ряда и снова делаем разворот на паре крайних стоек.



- 9 Продолжаем плести, пока не сделаем по 4 поворота с каждой стороны.



- 10 Оставляем конец рабочей трубочки длиной примерно 10 см (это будет боковая стойка).

- 11 Берем новую трубочку и, оставляя конец длиной 10 см, начинаем плести новый ряд.

